



Интеграция с КАТА

Интеграция с КАТА


1. Настройки интеграции с КАТА можно задавать отдельно для каждого тенанта SMP. Для этого откройте **Web-console** → **Параметры** → **Тенанты** → **Раскройте Root tenant** и выберите один из тенантов (в этом сценарии — Main).



2. Затем откройте **Параметры** тенанта → **КАТА** и переведите параметр **Интеграция КАТА** в положение **Enabled**.



3. Укажите **IP-адрес** и **Порт** (по умолчанию 443) и нажмите **Сохранить**.



4. Нажмите кнопку **Проверить подключение** и убедитесь, что статус подключения — **Подключено**.

Параметры подключения*

IP-адрес или имя устройства

10.68.85.180

Порт

443

XDR ID ⓘ

f0be65c0-8287-11f0-a47e-fe383cce85a9

Статус подключения

✔ Подключено

Сертификат и закрытый ключ * ⓘ

Сгенерировать

Сертификат и закрытый ключ >

5. На стороне KATA необходимо нажать **Принять** запрос — запрос отображается как **Подключение** **внешней системы**

Мониторинг

Пользовательские правила

Активы

Журналы

Параметры

Режим работы

Серверы Sensor

Серверы Sandbox

Внешние системы

Конфигурация серверов

https://10.68.85.180:8443/katao/

Внешние системы

IP/имя	Тип	Имя	ID	Отпечаток сертификата	Состояние	
10.68.85.180	Внешняя система	System 219d3347-90b4-11f1-839e-a6b914dd98bf	219d3347-90b4-11f1-839e-a6b914dd98bf	Отпечаток сертификата	Подключено	Принять
10.68.85.180	Внешняя система	System 219d3347-90b4-11f1-839e-a6b914dd98bf	219d3347-90b4-11f1-839e-a6b914dd98bf	Отпечаток сертификата	Подключено	Принять
10.68.85.180	Внешняя система	System 219d3347-90b4-11f1-839e-a6b914dd98bf	219d3347-90b4-11f1-839e-a6b914dd98bf	Отпечаток сертификата	Подключено	Принять
10.68.85.180	Внешняя система	System 219d3347-90b4-11f1-839e-a6b914dd98bf	219d3347-90b4-11f1-839e-a6b914dd98bf	Отпечаток сертификата	Подключено	Принять
10.68.85.180	Внешняя система	System 219d3347-90b4-11f1-839e-a6b914dd98bf	219d3347-90b4-11f1-839e-a6b914dd98bf	Отпечаток сертификата	Подключено	Принять
10.68.85.180	Внешняя система	System 219d3347-90b4-11f1-839e-a6b914dd98bf	219d3347-90b4-11f1-839e-a6b914dd98bf	Отпечаток сертификата	Подключено	Принять
10.68.85.180	Внешняя система	System 219d3347-90b4-11f1-839e-a6b914dd98bf	219d3347-90b4-11f1-839e-a6b914dd98bf	Отпечаток сертификата	Подключено	Принять
127.0.0.1	Внешняя система	System 219d3347-90b4-11f1-839e-a6b914dd98bf	219d3347-90b4-11f1-839e-a6b914dd98bf	Отпечаток сертификата	Ожидание	2 Принять Отклонить

6. Дождитесь, пока статус изменится на **Авторизован**.

Мониторинг

Пользовательские правила

Активы

Журналы

Параметры

Режим работы

Серверы Sensor

Серверы Sandbox

Внешние системы

Конфигурация серверов

tuchingva

Внешние системы

IP/имя	Тип	Имя	ID	Отпечаток сертификата	Состояние	
192.168.1.101	Лаборатория	Лаборатория	192.168.1.101	Отпечаток сертификата	Авторизован	Удалить
192.168.1.102	Лаборатория	Лаборатория	192.168.1.102	Отпечаток сертификата	Авторизован	Удалить
192.168.1.103	Лаборатория	Лаборатория	192.168.1.103	Отпечаток сертификата	Авторизован	Удалить
192.168.1.104	Лаборатория	Лаборатория	192.168.1.104	Отпечаток сертификата	Авторизован	Удалить
192.168.1.105	Лаборатория	Лаборатория	192.168.1.105	Отпечаток сертификата	Авторизован	Удалить
192.168.1.106	Лаборатория	Лаборатория	192.168.1.106	Отпечаток сертификата	Авторизован	Удалить
192.168.1.107	Лаборатория	Лаборатория	192.168.1.107	Отпечаток сертификата	Авторизован	Удалить
192.168.1.108	Лаборатория	Лаборатория	192.168.1.108	Отпечаток сертификата	Авторизован	Удалить
192.168.1.109	Лаборатория	Лаборатория	192.168.1.109	Отпечаток сертификата	Авторизован	Удалить
192.168.1.110	Лаборатория	Лаборатория	192.168.1.110	Отпечаток сертификата	Авторизован	Удалить
127.0.0.1	Внешняя система	System 219d3347-90b4-11f1-839e-a6b914dd98bf	219d3347-90b4-11f1-839e-a6b914dd98bf	Отпечаток сертификата	Авторизован	Удалить

Revision #3
Created 2026-08-05 06:59:56 UTC by Koala
Updated 2026-08-18 10:16:44 UTC by lerat